IMPACTO DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA MUNDIAL (y II)

W. Bessei
World´s Poultry Congress. Pekín, Sept. 2016

NORMAS DE BIENESTAR PARA POLLOS Y PAVOS

Bajo la influencia de diferentes regulaciones de bienestar, las condiciones de manejo predominantes divergen considerablemente entre países. La mayoría de las regulaciones proporcionan una densidad de población que se puede aumentar con unas buenas prácticas de manejo. La densidad básica de población de la UE es de 33 kg/m² pero bajo condiciones de manejo mejoradas pueden permitirse hasta 42 kg/m². No obstante, en algunos países las densidades máximas permitidas son inferiores a 42 kg/m². En Suecia, por ejemplo, la densidad básica de la población es de 20 kg/m², pero se permiten hasta 36 kg/m² cuando los criadores participan en un control en el cual el alojamiento y las aves son inspeccionados regularmente. La densidad de población máxima en Alemania es de 39 kg/m².

En Brasil no existe regulación para la densidad de población de los pollos, pero debido a la alta temperatura sólo se crían de 10 a 12 pollos/m², aproximadamente 35 kg/m².

Tampoco hay límite de densidad de población en EE.UU. pero las recomendaciones de varias organizaciones de productores varían de 32 a 42 kg/m². En la producción ecológica, la densidad de población máxima es generalmente más baja que en la convencional: 21 kg/m² en la UE, Canadá y Nueva Zelanda y 10 kg/m² en Australia.

La Directiva de la UE -UE, 2007- regula otros detalles del manejo de los pollos, como la intensidad de la luz - 20 lux -, la duración de la oscuridad - 8 horas - y el nivel de amoníaco - 20 ppm -. Durante los últimos años, numerosos acuerdos de bienestar con estándares de bienestar más altos se han establecido entre las ONG orientadas al bienestar, los comerciantes minoristas y los criadores. En la mayoría de los casos se reduce la densidad de población y otros criterios, que no están regulados por las leyes, están incluidos. En Alemania los pollos criados baja la "Iniciativa Tierwohl " deben disponer de materiales de enriquecimiento, tales como bloques para picar o cestas de heno. Según algunos esquemas el ritmo de crecimiento máximo en la producción de pollos ecológicos está limitado y debe disponerse de aseladeros.